SIRECOM

Guida al caricamento



ACCESSO AL PORTALE REGIONALE

Usare il link https://sirecom.ruparpiemonte.it/portale/


Il sistema propone la seguente schermata. Scegliere l'opzione «Sistema Piemonte» e cliccare sul pulsante «Accedi»

CS	REGIONE
Seleziona il dominio	
Sistema Piemonte	•
	Accedi
	Powered by Oslo



Rilevazioni - Aziende


Informazioni generali



- Se la **RILEVAZIONE** è attiva, è visibile il pulsante per il caricamento dei file . I file possono essere selezionati dalle proprie cartelle oppure è possibile trascinarli sopra l'icona (drag & drop).
- La data di scadenza di un invio è indicata allo stesso livello della RILEVAZIONE (es. 30/06/2023).
- L'icona consente il download del tracciato «template» per la Rilevazione.

Rilevazioni - Aziende

Caricare un documento




- I file devono essere nel formato excel.
- Dopo aver effettuato la selezione del file da caricare, il documento scelto comparirà nell'elenco dei caricamenti effettuati e partirà una verifica del contenuto dei file.
- Se il file inviato non conterrà errori o segnalazioni comparirà la possibilità di selezionare il documento come «DEFINITIVO» e sarà reso disponibile per la consultazione da parte di Regione Piemonte.



Rilevazioni - Aziende

Tipi di esito



- Dopo il caricamento del file e l'esecuzione dei controlli di integrità possono essere restituiti i seguenti esiti:
- Il tracciato non contiene errori né segnalazioni
- Il tracciato contiene segnalazioni
- Il tracciato contiene errori o il formato del file non è compatibile
- Il tracciato è vuoto o il formato del file non è compatibile
- Le icone consentono la verifica degli errori o delle segnalazioni
- L'icona è presente solo per la RILEVAZIONE PRINCIPALE e consente la consultazione delle quadrature



Rilevazioni CONTO ANNUALE – TRACCIATI

- Il flusso CAN Conto Annuale è stato suddiviso in 5 Rilevazioni:
 - 1. RILEVAZIONE PRINCIPALE
 - 2. RILEVAZIONE STRUTTURE DI RICOVERO
 - 3. RILEVAZIONE SERD
 - 4. RILEVAZIONE DSM
 - 5. RILEVAZIONE GIUSTIFICATIVI
- Ciascuna rilevazione ha un insieme specifico di tabelle di seguito riportate:
 - 1. Rilevazione PRINCIPALE: T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T11,T13,T14,T14_R,T15_DR,T15_NS,T15_ND,T1A,T1B,T1E,T1F,T1G,T2A,SI_1, SI COCOCO,SICI NS,SICI ND,SICI DR
 - 2. Rilevazione STRUTTURE DI RICOVERO:T1A_HSP11, T1B_HSP11, T1C_HSP11, T1F_HSP11, T1G_HSP11
 - 3. Rilevazione SERD:T1SD
 - 4. Rilevazione DSM:T1D
 - 5. Rilevazione GIUSTIFICATIVI:TSGI
- I fogli devono essere nominati con lo stesso valore del campo TABELLA (presente nel tracciato) e sono consentiti solo nomi dei fogli coerenti con le tabelle della rilevazione
- Ogni tracciato tabella deve contenere i seguenti campi comuni che devono contenere valori coerenti con la rilevazione per cui si sta caricando: AZIENDA, ANNO, TIPO RILEVAZIONE, MODELLO, FLUSSO, TABELLA
- Al caricamento di un upload è previsto:
 - o Verifica dei controlli formali (anagrafiche valide, formato numerico/testo/data per la tabella)
 - Obbligatorietà compilazioni
 - Verifiche delle quadrature previste (solo per rilevazione principale)
- Tutti i campi dei file devono essere di tipo TESTO (no formattazioni) e date in formato testo e tipo GG/MM/AAAA
- · Non ci devono essere righe di totali o di spiegazioni, macro NON consentite



Rilevazioni - REPORTISTICA



Espandendo l'area «Analisi dati» è possibile verificare i report messi a disposizione.





Via dei Crollalanza 5 - 20143 - Milano +39 02 833 016