

Per accedere alla planimetria di un immobile, è necessario effettuare la ricerca per soggetto o per oggetto ed identificare l'immobile.

Dopo aver selezionato la scheda dell'immobile, accedere alla sezione "Dati Planimetrici", così come raffigurato nell'immagine che segue.


Dettaglio

Dati generali
Dati planimetrici
Graffiti
Immobili correlati
Mappa

Dati metrici

Ambiente	Superficie	Altezza	Altezza max.
A - Vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria e vani (o locali) accessori a diretto servizio dei principali (ad eccezione delle categorie C1 e C6)	68	150	0
D - Balconi, terrazzi e simili comunicanti con i vani o locali di cui al precedente ambiente di tipo A (ovvero A1 per le categorie C1 e C6), anche attraverso scale	19	0	0
C - Vani (o locali) accessori a indiretto servizio di quelli identificati nella precedente tipologia A (ovvero A1 per le categorie C1 e C6), qualora non comunicanti con gli stessi anche attraverso scale interne	5	150	0

Schede planimetriche


Azione	N. scheda	Formato	Scala	Data presentazione
	1	A4	1:200	27/07/2006

Superfici (m²)

Catastale totale (DPR 138/1998)	Catastale escluse aree scoperte (DPR 138/1998)	Esito	Data inizio validità	Data fine validità
75 (il cui 80% è: 60)	69 (il cui 80% è: 55)	Superficie calcolata	27/07/2006	

Nota: In presenza di * la superficie non è fornita da Agenzia delle Entrate ma derivata dalla superficie degli ambienti dei dati metrici


Nota: Come dalle risultanze della Banca Dati Catastale fornita dall'Agenzia delle Entrate aggiornata al 28/02/2018 - Username:

Scaricare la scheda planimetrica cliccando sull'icona  presente nella colonna "Azione" delle Schede planimetriche.

L'immagine associata all'immobile verrà aperta con il programma associato alle immagini in **formato TIFF**.

Per stampare l'immagine nel formato corretto, si consiglia di seguire le istruzioni sotto riportate:


- leggere il **formato** dell'immagine, ovvero **A3** o **A4**, nella suddetta tabella "Schede planimetriche";
- si consiglia di associare alle immagini TIFF il **software "PAINT"**, presente solitamente negli accessori del sistema operativo Windows (per aprire un'immagine TIFF con PAINT, è necessario impostarlo: salvare un'immagine TIFF sul desktop; cliccare sull'immagine con il pulsante destro del mouse; selezionare "Apri con" --> "Programma", così come indicato nell'immagine che segue.



Al termine di questa operazione, tutte le immagini in formato TIFF verranno aperte con il programma PAINT.

- per stampare nella scala corretta le immagini TIFF delle planimetrie delle immobili con PAINT, è necessario - all'interno del programma PAINT - selezionare il menu **File --> Imposta pagina**.
- **impostare le opzioni** come riportato nell'immagine.

NOTA BENE: le dimensioni del foglio devono essere impostate in base al formato riportato nella tabella "Schede planimetriche" della sezione "Dati Planimetrici" del Dettaglio del fabbricato.



- verificare la corretta impostazioni della stampa selezionando **File --> Anteprima di stampa**;
- **stampare la planimetria in scala** (la scala della stampa corrisponderà alla scala riportata nella tabella "Schede planimetriche" della sezione "Dati Planimetrici").

NOTA BENE: Se impostando la scala al 100% l'immagine viene stampata su più pagine (come nell'esempio sopra riportato), si consiglia di stampare la planimetria su un foglio con dimensioni maggiori (in questo caso A3), **mantenendo sempre - in ogni caso - le proporzioni al 100%**.